

最后更新时间: 2011年1月25日

软件版本号:

windowsxp sp3 jetty-6.1.19 jdk1.6 jre1.6

服务器证书安装配置指南系列之

Jetty 服务器证书安装配置指南

www. cnnic. cn

中国互联网络信息中心(CINIC)

地址:北京中关村南四街四号中国科学院软件园1号樓一层 7*24小时客户服务咨询电话:86-10-58813000 传真:86-10-58812666 邮政地址:北京349信箱6分箱 CMMIC 邮政编码:100190

中国互联网信息中心 http://www.cnnic.cn

目录

1.	关于	keytool	3
	1.1	keytool 简介	3
	1.2	keytoo 下载及安装	3
2. 生成证书请求文件		证书请求文件	3
	2.1	生成私钥	3
	2.2	生成 csr 请求件	4
3. 下载服务器证书		服务器证书	6
	3.1	准备下载证书所需息	.6
	3.2	下载书	.6
4.	安装	根证书和服务器证书	12
	4.1	下载根证书及 CNNIC 中级根证书	12
	4.2	将根证书 root.cer 导入到 keystore 文件	12
	4.3	将中级 CA 证书 ssl.cer 导入到 keystore 文件	14
	4.4	将服务器证书 jetty.cer 导入到 keystore 文件	16
	4.5	查看 keystore 证书	. 16
5.	修改	配置配置文件	
	5.1	修改 jetty-ssl.xml	17
6.	备份	服务器证书	18

图表目录

图表一	创建私钥	.4
图表二	生成 csr 文件	5
图表三	查看 csr 文件	6
图表四	可信服务器证书下载页面	7
图表五	填入收到的参考号和授权码以及生成的 csr	8
图表六	生成证书	9

图表七	格式转换	.10
图表八	证书导出向导	.11
图表九	导入根证书	.13
图表十	导入中级根证书	.14
图表十一	一 导入服务器证书	.14
图表十二	二 查看 keystore 证书	15

应用环境:

windows xp sp3 ; jetty-6.1-19 ; jdk1.6 ; jre1.6

1. 关于 keytool

1) keytool 简介

keytool 是用于管理密钥和证书的工具,使用户和管理员能管理自己的公/ 私钥对以及相关的证书。keytool 将密钥和证书储存到一个 keystore 类型的文 件,该文件使用一个密码保护密钥。

2) keytool 下载及安装

请登录 sun 的网站 http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 下载 java 开发包(JDK)。JDK 中默认安装有 keytool。安装完成后,请配置系统环 境变量 JAVA_HOME,指明 JDK 的安装位置。

2. 生成证书请求文件 CSR

请确保 JAVA_HOME\bin 或者 JRE_HOME\bin 目录存在于 PATH 变量中或直接使用绝对路径调用 keytool 命令。直接使用 keytool 创建证书请求文件需要以下两

个步骤:

1) 生成私钥

命令格式: keytool -genkey -alias [alias_name] -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore [keystore_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- alias_name: 表示证书的别名
- keystore_name: 表示证书密钥库的文件名, 扩展名一般为 keystore

,运行情况如下图所示:

🖼 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
D:\jetty\jetty-6.1.9>keytool -genkey -alias jetty -keyalg RSA -keysize 2048	-ke y
store jetty.keystore	
啣keystore 當的:	
世经锢入教密码言, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
您的名字与姓氏是什么?	
[Unknown]: m1.cnnic.cn	
您的组织单位名称是什么?	
[[Unknown]: cnnic	
您的组织名称是什么?	
您所在的城市或区域名称是什么?	
[[Unknown]: beijing	
您所在的州或省份名称是什么?	
Unknown]:beijing	
该单位的两字毋国家代码是什么	
[Unknown]: CN	
CN= <u>m1</u> .cnnic.cn, OU=cnnic, O=cnnic, L=beijing, ST=beijing, C=CN 正确吗?	
ן נמן. y	
输入 <jetty>的主密码</jetty>	
(如果和 keystore 密码相同,按回车):	
D:\jetty\jetty-6.1.9>	
	-

图表一 创建私钥

系统提示输入 keystore 密码,如不输入密码直接回车则缺省密码为:

changeit。也可以指定一个新的密码,但一定保存好该密码。

系统提示输入"您的名字与姓氏?",请输入您要申请域名证书的域名,而不 是您的真实名称与姓氏;例如:如果需要为 www.domain.cn 申请域名证书就必须 输入 www.domain.cn 而不能输入 domain.cn。通配域名证书请填写通配域名;多 域名证书仅需要填写第一个域名名称即;

关于组织单位名称、组织名称、所在城市、所在省份和国家缩写(中国填: CN,其他国家填其缩写),除国家缩写必须填 CN 外,其余信息均可以是英文或中 文。最后,系统要求输入主密码,可以直接回车,使主密码保持与 keystore 密 码一致。

2) 生成 CSR 证书请求文件

命令格式: keytool -certreq -alias [alias_ name] -file [csr_name] -keystore [keystore_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- alias_name: 表示证书的别名
- csr_name: 表示证书请求文件的名称, 扩展名一般为 csr
- keystore_name: 表示证书的密钥库文件名, 扩展名一般为 keystore

使用上例生成的 keystore 文件,运行情况如下图所示:



图表二 生成 csr 文件

系统要求输入第一步骤中填写的 keystore 密码。

生成的 csr 文件为文本文件,可以使用记事本等文本查看工具打开刚刚生成的证书请求文件,如下图所示:

▶ jetty.csr - 记事本	
文件 (正)编辑 (正)格式 (1) 查看 (Y) 帮助 (H)	
<pre>BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST HIICrDCCA2QCAQAwZzELMAkGA1UEBhMCQ04xEDA0BgNVBAgTB2J1aWppbmcxEDA0BgNVBAcTB2J1 aWppbmcxDjAMBgNVBAoTBWNubm1jMQ4wDAYDUQQLEwUjbm5pYzEUMBIGA1UEAxMLbTEuY25uaWMu Y24wggEiMA06CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCPCAPDNqKAAeSzm08x4ITsH2g9TGobj A1sik0s8L9/fsUJMNG2zdUc/604TTm815ZmiyYjtrN9EJ0q1NUYwriRoxBg1mI7I1q+2oDTx6t UWkoFse30nbWusUJdyXntGi+r/xe279ipmrNNKfH2KWBPU2ID/UbXuOahj79s1syqtXiDK110NNF gQWKZXQ8ujW1D1PGHu/UBUGD0ncpejTEpUmr/W0rm/62yPdAf02G0ggGSuS9A2hzfXLSvmQ0jnDt IFoITQQ1eqwUuzU69c1vLQnjF2AK5I+P5qTBb8zIHpSmoSqaJWQbgfGYrOhATuddUUni8Dp68k37 1LTGu2J/AgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQUFAA0CAQEAIFf0DTPbmU8RL1C9R+CYiEcPqio5cKCf v0L6foNkIqTAD20iTYPsbtDJAAwk7tcITBpJ78QuUU0Psp0fTRSOWy5CCBRHHSNTGhUo4UMPwq4P rEjsa5TDL7QFB8c4BvpRPJTtm2qycSXEsmhar1Ai1fWAheI//8aS59KkbEgd4hFrsEuzASFxPLJ JUPhAY2y12LQh/rL24TIW6CagbKaQ0aYaGSXA0R0jxFZ5j0z2c5/rvv0Eu5Kb/uaRDD3h0UpXFIU z2Y0PI44dqS3Gr9WUYReakWfz0qi1coJxsBh1b5iAg5xDD1B4TcRf5AF99oAM9q88uyQ0sZjbhD1 R9Dhnw== END NEW CERTIFICATE REQUEST</pre>	8
In 1 Col 1	

图表三 查看 csr 文件

3. 下载服务器证书

1) 准备下载证书所需信息

参考号与授权码:参考号与授权码是下载证书的密码凭证。当申请的证书通 过审核时,用户将接收到由 CNNIC 发送的通过审批的电子邮件通知,该邮件中含 有 16 位的参考号与授权码信息,其中参考号与授权码的前 13 位为明文显示,后 3 位为密文显示。审核员会以邮件通知的方式发送后三位的明文显示。

2) 下载证书

登录 CNNIC 可信网络服务中心网页

http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/xz/201010/t20101027_16322.html

点击页面中部的"可信服务器证书下载"图片链接进入到证书下载页面,如下图所示:

参考号: 授权码:	
授权码:	
	请把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中
证书请求文件(CSR):	

图表四 可信服务器证书下载页面

根据网页上的提示输入"参考号"和"授权码",将证书请求文件中除去头尾"-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----"和"-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----"和"-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----"的中间部分内容复制到 CSR 文本框中。结果如下所示:

	点击这里进行在线CSR校验	
参考号:	MV4K646JDDHAF8W5	
授权码:	CJQLNDB7FQSVEJA3	
	请把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中	
证书请求文件(CSR):	MIICrDCCA2QCAQAw2zELMAkGA1UEBhMCQO4xEDAOBgNVBAgTB 2JlaWppbmcxEDAO BgNVBAcTB2JlaWppbmcxDjAMBgNVBAoTBWNubmljMQ4wDAYDV QQLEwVjbm5pYzEU MBIGA1UEAxMLbTEuY25uaWMuY24wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBA QUAA4IBDwAwggEK AoIBAQCw2Ke5sIA8Vv7uYleWQMUVOS7K/dagHhyb9DYKOuOSQ qJkHsFzAMUZzyjL kvE2tUTNtMqbPAxV8TGSG+AcC7zNABydQpAUWw91dGoLqGtkd tOsQ/tWd0Bbi10j 8amCi/yRxkpPSPJPrLisBFCxwt+8wGj8WICj3vP8jOqnpUtkf x3S9AMfaAveGret 1UF/80DBboVwJXCTKwwc+dHykjsiswAOiWYlgnArdexn1gR4Y m59IjiFmOfiiBSK bGwVINXJ21f6DsLFKf8JvZq9Yfdjc135QQPOpzGhR98TKzSTv /6/c+ocG2yexgFt MZac/Z41Jh9iUmNkp69nbs1sHU5FAgMBAAGgADANBgkqhkiG9 w0BAQUFAAOCAQEA qGbSXekMJTPsS7VHuP1YzpKOaXN3D3AAy0oT7MC3pEDnlk49e 779Vxr2B13nFbh1	

图表五 填入收到的参考号和授权码以及生成的 csr

点击"下载",如果参考号、授权码和 CSR 均无问题,则显示页面如下所示。

证书文件:	BEGIN CERTIFICATE MIIEGzCCAwOgAwIBAgIQEMCXznvJBxWzS5X3sUEd6DANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQG EwJjbjEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxEzARBgNVBANTCmNubmljHJvb3QwHhcNMTAxMjA3MDkzOTAw WhcNMTExMjA3MDkzOTAwWjBhMQswCQYDVQQEwJDTjENMAsGA1UECB4EUxdOrDENMAsGA1UEBx4E UxdOrDEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxDjAMBgNVBAsTBWNubmljMRQwEgYDVQQDEwttMS5jbmSpYy5j bjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALBkp7mwgDxW/u5iV5ZAxRU5Lsr91qAe HJvONgo645JComQewXMAxRnPKMu58Ta1RM20yps8DFXxMZ1b4BwLvM0AHJ1CkBRbD3VOaguoa2R2 O6xD+123QFuLU6PxqYKL/JHGSko18k+suKwEULHC37zAaPxYgKPe8/yM6qe152R/HdL0Ax9oC94a t62VQX/zQMFuhXAlcJMrDBz50fKS0yKzAA6JZiWCcCt17GfWBHhibn0i0IWY5+KIFIpsbBWU1cnb V/oOwsUp/wm9mr1h92NyXf1BA86nMaFH3xMrNJO//r9z6hwbbJ7GAW0x1pz9niUmH2JSY2Snr2du	
	Web服冬器证书请将证书编码框中的内容接见,并栽贴到文本中,保存成Web服冬器能够识别的格式。	

图表六 生成证书

请按页面提示保存,文件名保存为 jetty.cer。该文件即为申请的证书,如 果该证书丢失,就必须进行证书补办。

注意:关于证书的格式转换

从 CNNIC 获得的证书格式为 X509 格式。该将证书文件的扩展名由 txt 改为 cer 或 crt 后,可在 windows 中双击打开查看证书的相关信息。显示信息类似下 图所示:

证书 ? 🔀
常规 详细信息 证书路径
证书信息 ▼indows 没有足够信息,不能验证该证书。
策发给: tns-ssverify.cnnic.cn
有效起始日期 2008-4-9 到 2009-4-9
安装证书(I) 颁发者说明(<u>S</u>)
确定

图表七 格式转换

X509格式的证书利用windows提供的图形界面操作工具可以另存为以下两种编码格式:

- BASE64 编码格式: 该格式的证书可以用记事本打开
- DER 编码格式:二进制格式

在上图中,点击"详细信息"->"复制到文件"后,即可以根据提示点击"下 一步"利用证书导出向导导出需要格式的证书,如下图所示:



图表八 证书导出向导

4. 安装根证书和服务器证书

1) 下载根证书及 CNNIC 中级根根证书

下载地址:

快速证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/ksym/ksxz/201105/t20110524_21055.html</u>

标准证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/bzkx/xz/201010/t20101027_16322.html</u>

EV证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/kxEV/xz/</u>

将 CNNIC 中级根证书文件名保存为 "CNNIC.cer",将根证书文件名保存为 "root.cer"

2) 将根证书 root.cer 导入到 Keystore 文件

命令格式: keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.cer -keystore [keystore_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

● keystore_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe _ 8 × D:\jetty\jetty-6.1.9>keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.cer -k 🔺 eystore jetty.keystore 前入keystore密码。 近有者:CN=KX Test Certification Authority, OU=KX group of Technical Department, O=China Internet Network Information Center, C=CN 签发人:CN=KX Test Certification Authority, OU=KX group of Technical Department, O=China Internet Network Information Center, C=CN 字列号:35fb0001 有效期: Tue Dec 28 19:33:03 CST 2010 至Sat Dec 28 19:33:03 CST 2030 证书指纹: MD5:60:A4:A6:A7:36:3A:63:53:5C:6A:BA:74:D2:2C:A8:7F SHA1:91:D8:81:56:25:04:10:F3:78:40:72:D8:CA:8C:7D:64:A2:F5:3F:31 签名算法名称:SHA1withRSA 版本: 3 扩展: #1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true BasicConstraints:[CA:true PathLen:2147483647 #2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=false KeyUsage [**DigitalSignature** Non_repudiation Key_Encipherment Data_Encipherment Key_Agreement Key_CertSign Cr1_Sign #3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false SubjectKeyIdentifier [KeyIdentifier [0000: 81 0E 76 09 66 E0 59 05 C6 70 21 19 86 8B 27 EAf.Y...pt..... 0010: 49 83 1A 08 Ι... #4: ObjectId: 2.16.840.1.113730.1.1 Criticality=false NetscapeCertType [SSL CA S/MIME CA **Object Signing CAl** #5: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false AuthorityKeyIdentifier [KeyIdentifier [0000: 81 0E 76 09 66 E0 59 05 C6 70 21 19 86 8B 27 EAf.Y...pt...'. 0010: 49 83 1A 08 I... Ι... 任这个认证? [否]. 证已添加至keystore中 y

图表九 导入根证书

3) 将中级CA证书ssl.cer导入keystore文件

命令格式: keytool -import -v -trustcacerts -storepass [password] -alias

[ca_cert] -file ssl.cer -keystore [keystore_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- password: 表示私钥的保护口令
- ca_cert: 表示中级 CA 证书文件名
- keystore_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore



图表十 导入中级根证书

4) 将服务器证书 registrars.cer 导入 keystore 文件

命令格式: keytool -import -trustcacerts -storepass [password] -alias

[alias_name] -file [server_cert] -keystore [keystore_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- password: 表示私钥的保护口令
- server_cert: 表示服务器证书文件名
- alias_name: 表示私钥的别名
- keystore_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore



图表十一 导入服务器证书

5) 查看keystore证书

命令格式: keytool-list-keystore [keystore_name]

- 注: []中的内容为需要输入的参数
 - keystore name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore



图表十二 查看 keystore 证书

5. 修改配置文件

1) 修改 jetty-ssl. xml

红色部分为私钥名称和密码

ault="."
ault="."
15/16
13710
i

```
<Set name="minThreads">10</Set>

<Set name="maxThreads">250</Set>
</New>
</New>
</Arg>
```

</Call>

请检查和修改 keystoreFile 的名称是否正确和 keystore 密码是否正确。 请保存配置文件,重新启动 Jetty。

6. 备份服务器证书

服务器证书及私钥都保存在 keystore 文件里面,保存并备份 keystore 文件即可。