

最后更新时间: 2011年1月25日

软件版本号:

ubuntu:10.10 openss1:0.9.8q lighttpd:1.4.18

服务器证书安装配置指南系列之

lighttpd 服务器证书安装配置指南

www. canic. ca

中国互联网络信息中心(CINIC)

地址:北京中关村南四街四号中国科学院软件図1号被一层 7\*24小时客户服务咨询电话:86-10-58813000 传真:86-10-58812666 邮政地址:北京349信箱6分箱 CMUTC 邮政编码:100190

中国互联网络信息中心 HTTP://WWW.CNNIC.CN

## 目录

1.	应用环境3
2.	关于 openssl3
	2.1 openssl 简介3
	2.2 openssl 下载及安装配置
3.	申请服务器证书4
	3.1 生成私钥
	3.2 生成 csr 请求文件4
4.	下载服务器证书6
	4.1 准备下载证书所需信息6
	4.2 下载证书
5.	安装跟证书和服务器证书11
	5.1 下载根证书和 CNNIC 中级根证书11
	5.2 准备证书链11
	5.3 建立证书链文件15
6.	修改配置文件14
	6.1 修改 lighttpd.conf14
7.	备份服务器证书17

# 图表目录

图表一生成密钥命令行	4
图表二生成 csr 请求文件	4
图表三查看 csr 文件	6
图表四可信服务器证书下载页面	7
图表五填入收到的参考号和授权码以及生成的csr	8
图表六生成证书	9
图表七格式转换	10
图表八证书导出向导	11
图表九查看根证书 roottest.cer	12
图表十查看中级根证书 cnnic.cer	13
中国互联网络信息中心 HTTP://WWW. <i>CNNIC</i> .CN	2 / 17

图表十一证书导出向导(B).	
图表十二建立证书链文件	

### 1. 应用环境

系统环境:

Ubuntu10.10; lighttpd-1.4.18; openssl-0.9.8q;

证书类型:

可信服务器证书,申请地址: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/</u>

# 2. 关于 openss1

#### 1) openss1 简介

openssl 是一个 Linux/windows 平台下、开放源代码的实现了 SSL 及相关加密 技术的软件包。

#### 2) openss1 下载及安装配置

从 openssl 网站下载 openssl-0.9.8q.tar 并安装该版本

# ./config --prefix=/usr/local/openssl

# make

# make install

修改 openssl.cnf 文件:

./usr/local/openssl/ssl/openssl.cnf

dir= /usr/local/openssl/ssl/misc/demoCA #设定存取凭证的路径

default\_days= 3650 #设定凭证可使用之天数

default\_bits = 2048 #设定密钥长度(bits)

中国互联网络信息中心 HTTP://WWW.CNN/C.CN 以上是配置 openssl。

### 3. 申请服务器证书

本手册以 1.cnnic.cn 为例

#### 生成私钥

# 命令格式: openssl genrsa -des3 -out [keystore \_name] key 2048 Generating RSA private key, 2048 bit long modulus

注: []中的内容为需要输入的参数

● keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名, 扩展名一般为 key

如下图所示:

800	root@l	eon: /usr	/openssl		
文件(F)	编辑(E)	查看(V)	搜索(S)	终端(T)	帮助(H)
root@leo RSA pri Generati	n:/usr/o vate key ng RSA p	openssl# y, 2048 b private b	openssl Dit long Key, 204	genrsa modulus 8 bit lo	-des3 -out 1.cnnic.cn.key 2048 Generating
	••••••	+++		+++	
e is 655	37 (0x10	9001)			
Enter pa	ss phras	se for 1.	cnnic.c	n.key:	
Verifyin	g - Ente	er pass p	phrase f	or 1.cnn	ic.cn.key:

#### 图表一生成密钥命令行

如上图所示,行命令运后会提示输入两次私钥的密码,结果生成 2048 位的 RSA 私钥,私钥文件名为: 1. cnnic. cn. key。

<注: CNNIC 可信服务器证书要求域名证书密钥对最少为 2048 位>

### 1) 生成 CSR 证书请求文件

命令格式: openssl req -new -key [keystore\_name] -out [csr\_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- csr name: 表示生成的证书请求文件的文件名
- keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名, 扩展名一般为 key

如下图所示:

root@leon:/usr/openssl# openssl req -new -key 1.cnnic.cn.key -out m1.cnnic.cn.cs r Enter pass phrase for 1.cnnic.cn.key: You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. -----Country Name (2 letter code) [AU]:CN State or Province Name (full name) [Some-State]:beijing Locality Name (eg, city) []:beijing Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:cnnic

图表二生成 csr 请求文件

上述命令运行后,系统提示输入第一步骤中输入的私钥密码,然后输入 X. 509 证书所要求的字段信息,包括国家(中国添 CN)、省份、所在城市、单位名称、单位部门名称(可以不填直接回车)。请注意:除国家缩写必须填 CN 外,其 余都可以是英文或中文。

Common Name 项请输入您要申请域名证书的域名,例如:如果需要为 www.domain.cn申请域名证书就必须输入www.domain.cn而不能输入domain.cn。 通配域名证书请填写通配域名;多域名证书仅需要填写第一个域名名称即可。

请不要输入 Email、口令(challenge password)和可选的公司名称,直接打 回车即可。

现在已经成功生成了私钥文件: 1. cnnic. cn. key 保存在您的服务器中。生成的 csr 文件为文本文件,可以使用记事本等文本查看工具打开刚刚生成的证书 请求文件,如下图所示: 中国互联网络信息中心 5/17 HTTP://WWW.CNN/C.CN

📔 E:\openssl\openssl-0.9.	8\m1.cnnic.cn.csr - Notepad++	
文件 (2) 编辑 (2) 搜索 (5) 视图 (4	) 格式 (M) 语言 (L) 设置 (L) 宏 (D) 运行 (R) TextFX 插件 (P) 窗口 (W) <u>?</u>	X
	🗈 🗈   Ə C   # 🎍   🤏 🛸   🖫 🔤   🎫 1 🎼 🕢   🗉 🗈 🕪	🖬 🗷 »
🔚 m1. ennic. en. esr		
1BEGIN CERTIFIC	CATE REQUEST	
2 MIICrDCCAZQCAQAwZzE	LLMAkGA1UEBhMCQO4xEDAOBgNVBAgTB2J1aWppbmcxEDAO	
3 BgNVBAcTB2J1aWppbmc	xDjAMBgNVBAoTBWNubmljMQ4wDAYDVQQLEwVjbm5pYzEU	
4 MBIGA1UEAxMLbTEuY25	5uaWMuY24wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK	
5 AoIBAQCwZKe5sIA8Vv7	/uYleWQMUVOS7K/dagHhyb9DYKOuOSQqJkHsFzAMUZzyjL	
6 kvE2tUTNtMqbPAxV8TG	SG+AcC7zNABydQpAUWw91dGoLqGtkdtOsQ/tWd0Bbi10j	
7 8amCi/yRxkpPSPJPrLi	isBFCxwt+8wGj8WICj3vP8j0qnpUtkfx3S9AMfaAveGret	
8 1UF/80DBboVwJXCTKww	Jc+dHykjsiswAOiWYlgnArdexn1gR4Ym59IjiFmOfiiBSK	
9 bGwV1NXJ21f6DsLFKf8	3JvZq9Yfdjc135QQPOpzGhR98TKzSTv/6/c+ocG2yexgFt	
10 MZac/Z4lJh9iUmNkp69	9nbs1sHU5FAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEA	
11 qGbSXekMJTPsS7VHuP1	LYzpkOaXN3D3AAyOoT7MC3pEDn1k49e779Vxr2B13nFbh1	
12 4P5exg01f20i60UeCEC	Dh45sMgFCGnocGf/rQJgmBFIuGiuKbWAtzSj/4zVjKw/wp	
13 TrDhVYRMIfipMeL/k/g	my99TesmcaGdlBvJs9MTEEHk+8HPXWLH1rEzE4i08Q8+g	
14 lkkn/ormacYh3rxez+3	wdxLIABP+YYONqPlvaVcD/st4STWd5yL3U1PR2+WL251j	
15 LsSHH5pD+m0ZN/qKbkL	LD74DwmmXMaUkH296I10IwEuG8oELpUUEb9iwLsCeQ4Fu	
16 yMh4nWxfCx1P7sLG59h	npdA==	
17END CERTIFICAT	TE REQUEST	
18		
J		
Normal length : 1005 lines : 18	Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 UNIX ANSI	INS

图表三查看 csr 文件

### 4. 下载服务器证书

#### 1) 准备下载证书所需信息

参考号与授权码:参考号与授权码是下载证书的密码凭证。当申请的证书通 过审核时,用户将接收到由 CNNIC 发送的通过审批的电子邮件通知,该邮件中含 有 16 位的参考号与授权码信息,其中参考号与授权码的前 13 位为明文显示,后 3 位为密文显示。审核员会以邮件通知的方式发送后三位的明文显示。

#### 2) 下载证书

登录 CNNIC 可信网络服务中心网页面

http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/xz/201010/t20101027\_16322.html,

点击页面中部的"可信服务器证书下载"链接进入到证书下载页面,如下图 所示:

	点击这里进行在线CSR校验
参考号:	
授权码:	
	请把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中
证书请求文件(CSR):	

图表四可信服务器证书下载页面

根据网页上的提示输入"参考号"和"授权码",将证书请求文件中除去头 尾"-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----"和"-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----"的中间部分内容复制到 CSR 文本框中。结果如下所示:

	点击这里进行在线CSR校验	
参考号:	MV4K646JDDHAF8W5	
授权码:	CJQLNDB7FQSVEJA3	
证书请求文件(CSR):	请把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中	
	MIICrDCCAZQCAQAwZzELMAkGA1UEBhMCQO4xEDAOBgNVBAgTB 2J1aWppbmcxEDAO BgNVBAcTB2J1aWppbmcxDjAMBgNVBAoTBWNubm1jMQ4wDAYDV QQLEwVjbm5pYzEU MBIGA1UEAxMLbTEuY25uaWMuY24wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBA QUAA4IBDwAwggEK AoIBAQCwZKe5sIA8Vv7uY1eWQMUVOS7K/dagHhyb9DYKOuOSQ qJkHsFzAMUZzyjL kvE2tUTNtMqbPAxV8TGSG+AcC7zNABydQpAUWw91dGoLqGtkd tOSQ/tWdOBbi10j 8amCi/yRxkpPSPJPrLisBFCxwt+8wGj8WICj3vP8jOqnpUtkf x3S9AMfaAveGret 1UF/80DEboVwJXCTKwwc+dHykjsiswAOiWY1gnArdexn1gR4Y	
	m59IjiFmOfiiBSK bGwV1NXJ21f6DsLFKf8JvZq9Yfdjc135QQPOpzGhR98TKzSTv /6/c+ocG2yexgFt MZac/Z41Jh9iUmNkp69nbs1sHU5FAgMBAAGgADANBgkqhkiG9 wOBAQUFAAOCAQEA qGbSXekMJTPsS7VHuP1YzpkOaXN3D3AAyOoT7MC3pEDn1k49e 779Vxr2B13nFbh1	·

图表五填入收到的参考号和授权码以及生成的 csr

点击"提交",如果参考号、授权码和 CSR 均无问题,则显示页面如下所

示:



图表六生成证书

请按页面提示保存,文件名保存为1.cnnic.cn.cer。该文件即为申请的证书, 如果该证书丢失,就必须进行证书补办。

### 注意:关于证书的格式转换

从 CNNIC 获得的证书格式为 X509 格式。该将证书文件的扩展名由 txt 改为 cer 或 crt 后,可在 windows 中双击打开查看证书的相关信息。显示信息类 似 下图所示:

🔄 证书信』	2
findows 没有	足够信息,不能验证该证书。
1000	6 18
優发给:	1. enni e. en
價发者:	ennic root
有效起始	日期 2010-12-8 到 2011-12-8

图表七格式转换

X509 格式的证书利用 windows 提供的图形界面操作工具可以另存为以下两种编码格式:

- BASE64 编码格式: 该格式的证书可以用记事本打开
- DER 编码格式:二进制格式

在上图中,点击"详细信息"->"复制到文件"后,即可以根据提示点击"下 一步"利用证书导出向导导出需要格式的证书,如下图所示:

证书导出向导 🛛 💈
<b>导出文件格式</b> 可以用不同的文件格式导出证书。
选择要使用的格式:
● DER 编码二进制 X.509 (.CER) (D)
○Base64 编码 X.509 (.CER) (S)
◯加密消息语法标准 - PKCS #7 证书(.P7B)(C)
○私人信息交換 - PKCS #12 (.PFX)(P)
如果可能,将所有证书包括到证书路径中(U)
启用加强保护(要求 IE 5.0, NT 4.0 SP4 或更高版本)(E)
< 上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

图表八证书导出向导(A)

## 5. 安装根证书和服务器证书

#### 1) 下载根证书及CNNIC中级根证书

下载地址:

快速证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/ksym/ksxz/201105/t20110524\_21055.html</u>

标准证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/bzkx/xz/201010/t20101027\_16322.html</u>

EV证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/kxEV/xz/</u>

将 CNNIC 中级根证书文件名保存为 "CNNIC. cer",将根证书文件名保存为 "root. cer"。

### 2) 准备证书链

使用文本编辑工具(如 notepad)将 root.cer 和 CNNIC.cer 分别打开,分别显示如下图 所示(本例用的测试根证书,名为 roottest.cer):

	💙 C : \I	Documents and Settings\Administrator\桌面\roottest.cer - Motepad++	
Г	文件で)	) 编辑 @) 搜索 (S) 视图 (Y) 格式 @) 语言 (L) 设置 (T) 宏 (D) 运行 (B) TextFX 插件 (P) 窗口 (M) <u>?</u>	Х
			≍ »
ſ	😑 root	ottest. cer	
	1	BEGIN CERTIFICATE	
	2	MIIDVTCCAj2gAwIBAgIENJwAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQGEwJj	
	3	bjEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxEzARBgNVBAMTCmNubmljIHJvb3QwHhcNMDcwNDI4	
	4	MDY1MzUOWhcNMjcwNDI4MDY1MzUOWjAyMQswCQYDVQQGEwJjbjEOMAwGA1UEChMF	
	5	Y25uaWMxEzARBgNVBAMTCmNubmljIHJvb3QwggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB	
	6	DwAwggEKAoIBAQCIX7mxu4SewGcOR2yTwMc7Jpnb/d5Z3R0QmpNzvYXiow+rQI9p	
	7	Jbe/QDR1W05NPco13B118WsPIiyyGrKFNZeU7eDtD8DWMySD1z5HHFTiIpO51Zsx	
	8	3Lihs3GXoGNs311Q47Tj8rbhidYCV5+1n5wTPmZtd1MuuJW6BT/710vHcxk56ufi	
	9	U356Zj9RCyWgTOOr8Bjx7tgp/fD1E2iDXLU139McJ3wINtAImkPdySWQ1Y7aCcPt	
	10	mtLogYtswXZDfD7wWBaXEb3b50yE41KEwh7XjqQZc8hqTcsZFJxLdQkFd1CN5hww	
	11	eU2akEdIaPkLouF/eTywp/1sZfW/7jHzSBuJAgMBAAGjczBxMBEGCWCGSAGG+EIB	
	12	AQQEAwIABzAfBgNVHSMEGDAWgBT/aHinz7qOO3IljarQW6XOkNDOvzAPBgNVHRMB	
	13	$\tt Af SEBTAD \tt AQH/MAsGA1UdDwQEAwIB/j \tt AdBgNVHQ4EFgQU/2h4p8+6tDtyJY2q0Ful$	
	14	9JDQ9L8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEgXsvAa218q73Lw8qQhF24oaUqxpXi5	
	15	IWQe1NATjxO2G9jnvLXWAeQ4LFyqA7LPyQJf2auucAPoWNV4gqsMcWKXXcmv4rAi	
	16	DtRr3D273HJERfludU/jFhOZQy4NOU2a+rq6eoKC/biCqu8iZlfayJ7hWPPJDQ4e	
	17	FuB70IyV7aEeDAlYjk5ZnP4+EMcvY0sNaeOgnCFsSClHzP8pYfsk7RrXHPZI+Gy5	
	18	2YTrrVeWrKCPlys3QLj2UojjayOK1ZHnrknjZLnj1OI+XjFAFm8pe38sTbeRlrka	
	19	p1o40wmVjavIEQuPY1Up6DLa4fJ6VLpqmvTT+j6Mokb2h+OZrs05HDM=	
	20	END CERTIFICATE	
	21		
ľ	formal le	ength : 1236 lines : 21 In : 1 Col : 1 Sel : 0 Dos\Windows ANSI	INS

图表九查看根证书 roottest.cer

📔 E : \	openssl\openssl-0.9.8\cnnic.cer - Notepad++		
文件 (2)	- 编辑 @) 搜索 (S) 视图 (V) 格式 M) 语言 CL) 设置 (T) 宏 (D) 运行 (R) TextFX 插件 (P)	窗口(W) ?	X
	〕 ⊟ 🖻 🕞 🖧 🕼 🕼 ⊃ ⊂   🏙 🍇 🔍 😪 📑 🖬 🗐		<b>z</b> »
😑 cni	iic. cer		
1	BEGIN CERTIFICATE		
2	$\tt MIIEDzCCAvegAwIBAgIESTMAKTANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQGEwJD$		
3	${\tt TjEOMAwGA1UEChMFQ05OSUMxEzARBgNVBAMTCkNOTklDIFJPT1QwHhcNMTAwMTI4}$		
4	MDMwMzIxWhcNMTcwNDE2MDUwMDQwWjA1MQswCQYDVQQGEwJDTjESMBAGA1UEChMJ		
5	Q050SUMgU1NMMRIwEAYDVQQDEw1DTk5JQyBTU0wwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA		
6	A4IBDwAwggEKAoIBAQCYv+6jDjZnaHUaim+UDGTPF2kC18tuhIO5wW5S/lgtcjxl		
7	8UxcmEo6ySgd41Cj9SJ4/XcpjX0Kg9BdKf2loekQpR2/zaAMEds4yH/MaOrVTn1A		
8	onrg8+ZeO1Smf2pJVv1HCMyJo/UoOc4scydEHXey9EltdVoM1HfyBKhx8tgx6t6i		
9	Qt61J35Fi5pj5R00FCeHIOtpBcGdr85x2/bZcBhD3dopOIgAgVC/F9e8eAVf/w3j		
10	pdc++Q6QzC451E4v78JrHP9SqPRJcK35IxeC+12P4W0Pzf6poTDJ/DgYiMG0yNeK		
11	EUv/HolKk3tC9CsKwvmKPehwUwUTmwGVoFf19GcZAgMBAAGjggEoMIIBJDAfBgNV		
12	HSMEGDAWgBR18jGtKvf33VKWCscCwQ7vptU7ETAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MD8G		
13	$\verb+A1UdIAQ4MDYwNAYKKwYBBAGB6QwBATAmMCQGCCsGAQUFBwIBFhhodHRwOi8vd3d3$		
14	LmNubmljLmNuL2Nwcy8wgYIGA1UdHwR7MHkwQqBAoD6kPDA6MQswCQYDVQQGEwJD		
15	${\tt TjeomawgaluechmfQ050SUMxDDAKBgNVBAsTa2NybDenmasgalueaxmey3jsmTaz}$		
16	oDGgL4YtaHROcDovL3d3dy5jbm5pYy5jbi9kb3dubG9hZC9yb290Y3JsL0NSTDEu		
17	Y3JsMAsGA1UdDwQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQURQC6ihiQUcOxyve8ZTkujFaQRDAw		
18	DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHhTAGS/SBBszQPMaPrAxxowUM4NUInFT8+BRw/m		
19	u/mynTcNuJqGKHPr4umbTWJYf/RXH20jg+WmWVv5EqfnyXaX3h2RgXf3hFKCNqOX		
20	fI3RXwEG90jyYa6Ii06ziC82TT8xHuuEjdjbKsUI33q3/9MAswQJmLGmnZ1MpYsF		
21	/URuWZZGSjGf/1UjcQ9xOLz1PWATKRwOW54fInLZ46dT8SqVz/AMm/a5pqMmJah3		
22	+nGCA6PoFwXwKMfmKyH9DGLY71LDekpdIL+z0Qq8rsKcSF9D+U0p5+T5j4LHR8Kp		
23	jamVk/yj7EWXcZXqHXROkZaSONwQF2aVwFYY4ZeJpZNrDeM=		
24	END CERTIFICATE		
25			
1			
Normal 1	ength : 1492 lines : 25 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 Dos\Windows	ANSI	INS

图表十查看中级根证书 cnnic.cer

注意: 在用 notepad 打开 roottes. cer 的时候可能会出现乱码,这样我们就先直接打开

roottest.cer --详细信息--复制到文本,选择 Base64 编码 X.509,如下图:

证书导出向导	×
<b>导出文件格式</b> 可以用不同的文件格式导出证书。	
选择要使用的格式:	
◯ DER 编码二进制 X.509 (.CER)(D)	
⊙Base64 编码 X.509 (.CER) (S)	
◯ 加密消息语法标准 - PKCS #7 证书(.P7B)(C)	
○私人信息交换 - PKCS #12 (.PFX)(P)	
□ 启用加强保护(要求 IE 5.0, NT 4.0 SP4 或更高版本)(E)	
□ 如果导出成功,删除密钥 ⑻	
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消	

图表十一证书导出向导(B)

下一步, 替换之前的 roottest. cer 文件即可。

### 3) 建立证书链文件

使用文本编辑工具新建一个文件 cachain.cer,将 root.cer 和 CNNIC.cer 中的内容拷 贝进去并保存,注意 CNNIC.cer 的内容在前,root.cer 的内容在后,显示如下图所示:

🛃 *C:	\Documents and Settings\Administrator\桌面\cachain.cer 🔳 🗖	×
文件 (2)	- 编辑 @) 搜索 @) 视图 (Y) 格式 (M) 语言 @) 设置 ①) 宏 @) 运行 @) TextFX 插件 (P)	
窗口(11)	<u>?</u>	Х
	글 🕒 🖻 🦻 🖓 🖕   🎸 🖺 📋 글 ⊂   🏙 🧏   🤏 🛸   🖫 🖬 🚍   ≕ ୩ [ 🗐 🖉	»
🔚 roottest. cer 🔚 cnnic. cer 🔚 cachain. cer		
1	BEGIN CERTIFICATE	^
2	$\tt MIIEDzCCAvegAwIBAgIESTMAKTANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQGEwJD$	
3	$\tt TjEOMAwGA1UEChMFQ05OSUMxEzARBgNVBAMTCkNOTklDIFJPT1QwHhcNMTAwMTI4$	
4	MDMwMzIxWhcNMTcwNDE2MDUwMDQwWjA1MQswCQYDVQQGEwJDTjESMBAGA1UEChMJ	
5	QO5OSUMgU1NMMRIwEAYDVQQDEw1DTk5JQyBTU0wwggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUA	
6	A4IBDwAwggEKAoIBAQCYv+6jDjZnaHUaim+UDGTPF2kC18tuhIO5wW55/lgtcjx1	
7	8UxcmEo6ySgd41Cj9SJ4/XcpjXOKg9BdKf2loekQpR2/zaAMEds4yH/MaOrVTn1A	
8	onrg8+ZeO1Smf2pJVv1HCMyJo/UoOc4scydEHXey9EltdVoM1HfyBKhx8tgx6t6i	
9	Qt6lJ35Fi5pj5ROOFCeHIOtpBcGdr85x2/bZcBhD3dopOIgAgVC/F9e8eAVf/w3j	
10	pdc++Q6QzC451E4v78JrHP9SqPRJcK35IxeC+12P4W0Pzf6poTDJ/DgYiMG0yNeK	
11	EUv/HolKk3tC9CsKwvmKPehwUwUTmwGVoFf19GcZAgMBAAGjggEoMIIBJDAfBgNV	
12	HSMEGDAWgBR18jGtKvf33VKWCscCwQ7vptU7ETAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MD8G	
13	$\verb+A1UdIAQ4MDYwNAYKKwYBBAGB6QwBATAmMCQGCCsGAQUFBwIBFhhodHRwOi8vd3d3$	_
14	LmNubmljLmNuL2Nwcy8wgYIGA1UdHwR7MHkwQqBAoD6kPDA6MQswCQYDVQQGEwJD	=
15	${\tt TjEOMAwGA1UEChMFQ050SUMxDDAKBgNVBAsTA2NybDENMAsGA1UEAxMEY3JsMTAz}$	
16	oDGgL4YtaHROcDovL3d3dy5jbm5pYy5jbi9kb3dubG9hZC9yb290Y3JsL0NSTDEu	
17	Y3JsMAsGA1UdDwQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQURQC6ihiQUcOxyve8ZTkujFaQRDAw	
18	$\tt DQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHhTAGS/SBBszQPMaPrAxxowUM4NUInFT8+BRw/m$	
19	u/mynTcNuJqGKHPr4umbTWJYf/RXH2Ojg+WmWVv5EqfnyXaX3h2RgXf3hFKCNqOX	
20	fI3RXwEG9OjyYa6Ii06ziC82TT8xHuuEjdjbKsUI33q3/9MAswQJmLGmnZ1MpYsF	
21	/URuWZZGSjGf/1UjcQ9xOLz1PWATKRwOW54fInLZ46dT8SqVz/AMm/a5pqMmJah3	
22	+nGCA6PoFwXwKMfmKyH9DGLY71LDekpdIL+z0Qq8rsKcSF9D+U0p5+T5j4LHR8Kp	
23	jamVk/yj7EWXcZXqHXROkZaSONwQF2aVwFYY4ZeJpZNrDeM=	
24	END CERTIFICATE	
25	BEGIN CERTIFICATE	
26	MIIDVTCCAj2gAwIBAgIENJwAATANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQGEwJj	
27	bjEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxEzARBgNVBAMTCmNubmljIHJvb3QwHhcNMDcwNDI4	
28	MDY1MzUOWhcNMjcwNDI4MDY1MzUOWjAyMQswCQYDVQQGEwJjbjEOMAwGA1UEChMF	
29	Y25uaWMxEzARBgNVBAMTCmNubmljIHJvb3QwggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB	
30	DwAwggEKAoIBAQCIX7mxu4SewGcOR2yTwMc7Jpnb/dSZ3ROQmpNzvYXiow+rQI9p	
31	Jbe/QDR1W05NPco13B118WsPIiyyGrKFNZeU7eDtD8DWMySD1z5HHFTiIp051Zsx	
32	3Lihs3GXoGNs311Q47Tj8rbhidYCV5+1n5wTPmZtd1MuuJW6BT/710vHcxk56ufi	
33	U356Zj9RCyWgTOOr8Bjx7tgp/fD1E2iDXLU139McJ3wINtAImkPdySWQ1Y7aCcPt	
34	mtLogYtswXZDfD7wWBaXEb3b50yE41KEwh7XjqQZc8hqTcsZFJxLdQkFd1CN5hww	<b>_</b>
length	: 2728 Ln : 45 Col : 1 Sel : 0 Dos\Windows ANSI INS	:

图表十二建立证书链文件

至此, 配置 SSL 需要的如下文件均已准备好:

- 1. cachain.cer 证书链文件
- 2. registrars.cnnic.cn.key 使用 OpenSSL 创建的私钥

3. registrars.cnnic.cn.cer CNNIC 颁发的证书(Base64 格式)

中国互联网络信息中心 HTTP://WWW.CNNIC.CN

### 6. 修改配置文件

#### 1) 修改lighttpd.conf

#vi /usr/lighttpd/etc/lighttpd.conf 修改前要备份这个文件

加入下面信息:

\$SERVER["socket"] == "theos.in:443" {

ssl.engine = "enable"

ssl.pemfile = "/etc/lighttpd/theos.in/theos.in.cer"

ssl.ca-file = "/etc/lighttpd/theos.in/CA\_issuing.crt"

server.name = "theos.in"

server.document-root = "/home/lighttpd/theos.in/https"

server.errorlog = "/var/log/lighttpd/theos.in/serror.log"

accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/theos.in/saccess.log" }

其中,

ssl.engine = "enable": 打开 lighttpd ssl 开关

ssl.pemfile = "/usr/local/lighttpd/theos.in/theos.in.cer" - 你的 cer 文件

ssl.ca-file = "/usr/local/lighttpd/theos.in/CA\_issuing.crt" - 你的证书链文件

保存并关闭这个文件。重启 lighttpd 服务器(会提示你输入 SSL private key 的密码):

如果分配了 443 端口作为 https 服务端口,且域名解析配置正确,此时可以 在浏览器地址栏输入: https://1.cnnic.cn (申请证书的域名)测试您的 SSL 证 书是否安装成功。

# 7. 备份服务器证书

只需备份好服务器证书文件 1. cnnic. cn. cer 私钥保存文件 1. cnnic. cn. key 即可。