

#### 最后更新时间:2010年12月7日

软件版本号: windows xp sp3 tomcat6.0 jdk1.6 jre1.6

### 服务器证书安装配置指南系列之

# tomcat 服务器证书安装配置指南

www. cnnic. cn

中国互联网络信息中心(CIDIIC)

地址: 北京中关村南四街四号中国科学院软件园1号楼一层 7\*24小时客户服务咨询电话: 86-10-58813000 传真: 86-10-58812666 邮政地址: 北京349信箱6分箱 CMMIC 邮政编码: 100190

中国互联网信息中心 http://www.cnnic.cn 1 / 17

## 目录

1.	关于	<sup>后</sup> keytool	3
	1.1	keytool 简介	3
	1.2	keytool 下载及安装	3
2.	生质	艾证书请求文件	3
	2.1	生成私钥	3
	2.2	生成 csr 请求文件	.4
3.	下载	发服务器证书	6
	3.1	准备下载证书所需信息	6
	3.2	下载证书	.6
4.	安装	专根证书和服务器证书	12
	4.1	下载根证书及 CNNIC 中级根证书	12
	4.2	将根证书 root.cer 导入到 keystore 文件	12
	4.3	将中级 CA 证书 cnnic.cer 导入到 keystore 文件	.14
	4.4	将服务器证书 m1.cnnic.cn.cer 导入到 keystore 文件	16
	4.5	查看 keystore 证书1	16
5.	修改	<b>奴配置配置文件</b>	
	5.1	修改 server.xml17	7
6.	备任	分服务器证书	18

## 图表目录

图表一创建私钥	4	
图表二生成 csr 文件	5	
图表三查看 csr 文件	6	
图表四可信服务器证书下载页面	7	
图表五填入收到的参考号和授权码以及生成的 csr	8	
图表六生成证书	9	

	图表七格式转换	10
	图表八证书导出向导	11
	图表九导入根证书	14
图表	長十导入中级根证书	.16
	图表十一导入服务器证书	16
	图表十二查看 keystore 证书	17

### 1. 关于 keytool

#### 1) keytool 简介

keytool 是用于管理密钥和证书的工具,使用户和管理员能管理自己的公/ 私钥对以及相关的证书。keytool 将密钥和证书储存到一个 keystore 类型的文件,该文件使用一个密码保护密钥。

#### 2) keytool 下载及安装

请登录 sun 的网站 http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 下 载 java 开发包(JDK)。JDK 中默认安装有 keytool。安装完成后,请配置系统环 境变量 JAVA\_HOME,指明 JDK 的安装位置。

### 2. 生成证书请求文件 CSR

请确保 JAVA\_HOME\bin 或者 JRE\_HOME\bin 目录存在于 PATH 变量中或直接使用绝对路径调用 keytool 命令。直接使用 keytool 创建证书请求文件需要以下两个步骤:

#### 1) 生成私钥

命令格式: keytool -genkey -alias [alias\_name] -keyalg RSA -keysize

2048 -keystore [keystore\_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- alias\_name: 表示证书的别名
- keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名, 扩展名一般为 keystore

以申请域名 ml. cnnic. cn 的证书请求文件为例,运行情况如下图所示:



图表一创建私钥

系统提示输入 keystore 密码,如不输入密码直接回车则缺省密码为: changeit。也可以指定一个新的密码,但一定保存好该密码。

系统提示输入"您的名字与姓氏?",请输入您要申请域名证书的域名,而不 是您的真实名称与姓氏;例如:如果需要为 www. domain. cn 申请域名证书就必须 输入 www.domain.cn 而不能输入 domain.cn。通配域名证书请填写通配域名;多 4/17 中国互联网信息中心 域名证书仅需要填写第一个域名名称即;

关于组织单位名称、组织名称、所在城市、所在省份和国家缩写(中国填: CN,其他国家填其缩写),除国家缩写必须填 CN 外,其余信息均可以是英文或中 文。最后,系统要求输入主密码,可以直接回车,使主密码保持与 keystore 密 码一致。

2) 生成 CSR 证书请求文件

命令格式: keytool-certreq -alias [alias\_ name] -file [csr\_name] -keystore [keystore name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- alias\_name: 表示证书的别名
- csr\_name: 表示证书请求文件的名称, 扩展名一般为 csr
- keystore\_name: 表示证书的密钥库文件名, 扩展名一般为 keystore

使用上例生成的 keystore 文件,运行情况如下图所示:

🖎 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
E:\tomcat\Tomcat 6.0>keytool -certreq -alias m1.cnnic.cn -file m1.cnnic.cn.c keystore m1.cnnic.cn.keystore 输入keystore密码:	SP -
E:\tomcat\Tomcat 6.0>	

图表二生成 csr 文件

系统要求输入第一步骤中填写的 keystore 密码。

生成的 csr 文件为文本文件,可以使用记事本等文本查看工具打开刚刚生成的证书请求文件,如下图所示:

[键八乂子]	[键	入文	[字]
--------	----	----	-----

🐻 ml. cnnic. cn. csr - 记事本		K
文件 (E) 编辑 (E) 格式 (Q) 查看 (V) 帮助 (H)		
<pre>BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST HIGroCGA2QCAQMAVZELHAKGA1UEBhMCQ04xEDA0BgNUBAgTB2J1aWppbmcxEDA0BgNUBAcTB2J1 aWppbmcxDjANBgNUBAoTBWNubn1jMQ4wDAYDUQQLEwUjbm5pY2EUNBIGA1UEAxMLbTEuY25uaWhu Y24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAAAIBDwAwggEKAoIBAQCPvCd0RUiOkeHHY0GI6REYqwr0yRup QJiAdSK1i0B4zN5kT3+d9HIzwws687jN0a4WwAXrXx+BPrWnolktG15U2qrKfcbdGTxUc7NP23c vieD/HUcgaoXfkWmKAvTcQUU/lRtKsIUi0C+2aY8WUPTtKITecehUft/2D3234FBd1PklYH8Sodr 97USq14JuLLJG5nuYhUU2HzJ4veBH5EXCH30noz5oyHg0c4arvCUnCfn6GrNUsJ7JML9Df0Z5HX K0axyY5EkxPLmxN0xS0dWkJurUz/+LNA0p20Jyuj4smRMF47xiUUQSd5z3Uti+L5dStYvhvasUEK S109NoNPAgWBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQUFAA0CAQEAAH/8iGvHwaG1iyhoK3rvC3W9ucmeSk80 SvMow08s+uHlveM0AHYIrZXFpbFmjD5Ie/9W/P1rdERFDoP01n0D3SIBPyDDAmV9sJQrkpihQqv oCf91q0oJeWokrLq0vw7QanfddB3R/FjfcebH/AGdYikGvEMS0yd91FuJpp2eAHzrmPbGBhKyUw 7dAXK80ILfF263jUBYrur16Y0/eDCfX+Jyr/KqR3U3UiLtYuxeBftUud6iY1iR/U4pHuQH/1Umxh AnR2mvsMHBqCPgIuWm1Cx9jNXBp+8y1ariQSStL+gTyeUNeka2goqktMBp1xKMrFPgiGZIJ1pq/ itLBDw== END NEW CERTIFICATE REQUEST</pre>		
	≥.	.::

图表三查看 csr 文件

### 3. 下载服务器证书

### 1) 准备下载证书所需信息

参考号与授权码:参考号与授权码是下载证书的密码凭证。当申请的证书通 过审核时,用户将接收到由 CNNIC 发送的通过审批的电子邮件通知,该邮件中含 有 16 位的参考号与授权码信息,其中参考号与授权码的前 13 位为明文显示,后 3 位为密文显示。审核员会以邮件通知的方式发送后三位的明文显示。

### 2) 下载证书

登录 CNNIC 可信网络服务中心网页

### http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/xz/201010/t20101027\_16322.html

点击页面中部的"可信服务器证书下载"图片链接进入到证书下载页面,如下图所示:

	点击这里进行在线CSR校验
参考号:	
授权码:	
证书请求文件(CSR):	i着把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中

图表四可信服务器证书下载页面

根据网页上的提示输入"参考号"和"授权码",将证书请求文件中除去头 尾"-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----"和"-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----"的中间部分内容复制到 CSR 文本框中。结果如下所示:

	点击这里进行在线CSR校验
参考号:	MV4K646JDDHAF8W5
授权码:	CJQLNDB7FQSVEJA3
	请把整个CSR文件中 BEGIN CERTIFICATE REQUEST 和 END CERTIFICATE REQUEST 之间的内容复制到下边的输入框中
证书请求文件(CSR):	MIICrDCCAZQCAQAwZzELMAkGA1UEBhMCQO4xEDAOBgNVBAgTB 2JlaWppbmcxEDAO BgNVBAcTB2JlaWppbmcxDjAMBgNVBAoTBWNubmljMQ4wDAYDV QQLEwVjbm5pYzEU MBIGA1UEAxMLbTEuY25uaWMuY24wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBA QUAA4IBDwAwggEK AoIBAQCwZKe5sIA8Vv7uYleWQMUVOS7K/dagHhyb9DYKOuOSQ qJkHsFzAMUZzyjL kvE2tUTNtMqbPAxV8TGSG+AcC7zNABydQpAUWw91dGoLqGtkd tOSQ/tWd0Bbi10j 8amCi/yRxkpPSPJPLLisBFCxwt+8wGj8WICj3vP8jOqnpUtkf x3S9AMfaAveGret 1UF/80DBboVwJXCTKwwc+dHykjsiswAOiWYlgnArdexn1gR4Y mS9Ij1FmOfi1BSK bGWV1NXJ21f6DsLFKf8JvZq9Yfdjc135QQPOpzGhR98TKzSTv /6/c+ocG2yexgFt NZac/Z41Jh9iUmNkp69nbs1sHU5FAgMBAAGgADANBgkqhkiG9 w0BAQUFAAOCAQEA qGbSXekMJTPsS7VHuP1YzpkOaXN3D3AAy0oT7MC3pEDn1k49e 779Vxr2B13nFbb1

图表五填入收到的参考号和授权码以及生成的 csr

点击"下载",如果参考号、授权码和 CSR 均无问题,则显示页面如下所示。

[键入文字]	
--------	--

正书文件:	BEGIN CERTIFICATE MIIEGzCCAwOgAwIBAgIQEMCXznvJBxWzS5X3sUEd6DANBgkqhkiG9w0BAQUFADAyMQswCQYDVQQG EwJjbjEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxEzARBgNVBAMTCmNubmljIHJvb3QwHhcNMTAxMjA3MDkzOTAw WhcNMTExMjA3MDkzOTAwWjBhMQswCQYDVQQGEwJDTjENMAsGA1UECB4EUxdOrDENMAsGA1UEBx4E UxdOrDEOMAwGA1UEChMFY25uaWMxDjAMBgNVBAsTBWNubmljMRQwEgYDVQQDEwttMS5jbm5pYy5j bjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALBkp7mwgDxW/u5iV5ZAxRU5Lsr91qA HJvONgo645JComQewXMAxRnPKMuS8Ta1RM20yps8DFXxM2Ib4BwLvM0AHJ1CkBRbD3V0aguoa2R2 06xD+1Z3QFuLU6PxqYKL/JHGSk918k+suKwEULHC37zAaPxYgKPe8/yM6qe1S2R/HdL0Ax9oC94a t62VQX/zQMFuhXAlcJMrDBz50fKS0yKzAA6JZiWCcCt17GfWBHhibn0i0IWY5+KIFIpsbBWU1cnb
	V/oOwsUp/wm9mr1h92NyXf1BA86nMaFH3xMrNJO//r9z6hwbbJ7GAWOx1pz9n1UmH2JSY2Snr2du wab服务器证书读起证书编码框由的内容接回,并指贴图位才由,保存成wab服务器物数记到的终于。

图表六生成证书

请按页面提示保存,文件名保存为 m1. cnnic. cn. cer。该文件即为申请的证书,如果该证书丢失,就必须进行证书补办。

### 注意:关于证书的格式转换

从 CNNIC 获得的证书格式为 X509 格式。该将证书文件的扩展名由 txt 改为 cer 或 crt 后,可在 windows 中双击打开查看证书的相关信息。显示信息类似下 图所示:

证书 ? 🔀 🛛
常规 详细信息 证书路径
□ 证书信息 ▼indows 没有足够信息,不能验证该证书。
<b>氨发者:</b> CNNIC SSL
有效起始日期 2008-4-9 到 2009-4-9
, 安裝证书( <u>I</u> ) 颜发者说明( <u>S</u> )
确定

图表七格式转换

X509 格式的证书利用 windows 提供的图形界面操作工具可以另存为以下两种编码格式:

- BASE64 编码格式: 该格式的证书可以用记事本打开
- DER 编码格式:二进制格式

在上图中,点击"详细信息"->"复制到文件"后,即可以根据提示点击"下 一步"利用证书导出向导导出需要格式的证书,如下图所示:

<b>证书导出向导</b> 🛛 🔀
<b>导出文件格式</b> 可以用不同的文件格式导出证书。
选择要使用的格式:
●DER 编码二进制 X.509 (.CER) ①)
○Base64 编码 X.509 (.CER) (S)
○加密消息语法标准 - PKCS #7 证书(.P7B)(C)
如果可能,将所有证书包括到证书路径中(I)
○私人信息交换 - PKCS #12 (.PFX)(P)
启用加强保护(要求 IN 5.0, NT 4.0 SP4 或更高版本)(E)
如果导出成功,删除密钥 医
<上一步(B)下一步(B)> 取消

图表八证书导出向导

### 4. 安装根证书和服务器证书

### 1) 下载根证书及 CNNIC 中级根根证书

下载地址:

快速证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/ksym/ksxz/201105/t20110524\_21055.html</u>

标准证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/bzkx/xz/201010/t20101027\_16322.html</u>

EV证书: <u>http://www.cnnic.cn/jczyfw/wzws/kxEV/xz/</u>

将 CNNIC 中级根证书文件名保存为 "CNNIC.cer",将根证书文件名保存为

"root.cer" (本例用的测试根证书,名为 roottest.cer)。

### 2) 将根证书 root.cer 导入到 Keystore 文件

命令格式: keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.cer -keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

● keystore\_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - 🗆 🗙 E:\tomcat\Tomcat 6.0>keytool -certreq -alias m1.cnnic.cn -file m1.cnnic.cn.csr . keystore m1.cnnic.cn.keystore 输入keystore密码: E:\tomcat\Tomcat 6.0>keytool -import -trustcacerts -alias roottest -file roottes t.cer -keystore\_m1.cnnic.cn.keystore 输入keystore密码: Keystore 密码太短 -至少必须为6个字符 输入keystore密码: 所有者:CN=cnnic root, O=cnnic, C=cn 签发人:CN=cnnic root, O=cnnic, C=cn 序列号:349c0001 效期: Sat Apr 28 14:53:54 CST 2007 至Wed Apr 28 14:53:54 CST 2027 证书指纹: MD5:12:3F:2F:19:D3:0F:35:6A:55:C4:68:63:55:D8:72:7E SHA1:92:D6:C4:DC:BD:89:EB:3B:A9:F7:63:F2:46:59:5E:1B:7A:68:A9:45 签名算法名称:SHA1withRSA **版本:3** 扩展: #1: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true BasicConstraints:[ CA:true PathLen:2147483647 #2: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=false KeyUsage [ **DigitalSignature** Non\_repudiation Key\_Encipherment Data\_Encipherment Key\_Agreement Key\_CertSign Crl\_Sign #3: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false SubjectKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000: FF 68 78 A7 CF BA B4 3B 72 25 8D AA D0 5B A5 F4 .hx....;r%...[.. 0010: 90 D0 F4 BF #4: ObjectId: 2.16.840.1.113730.1.1 Criticality=false NetscapeCertType [ SSL CA S/MIME CA **Object Signing CAl** #5: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false AuthorityKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000: FF 68 78 A7 CF BA B4 3B 72 25 8D AA D0 5B A5 F4 .hx....;r%...[.. 0010: 90 D0 F4 BF .... 信任这个认证? [否]: 认证已添加至keystore中 y E:\tomcat\Tomcat 6.0>

图表九导入根证书

### 3) 将中级CA证书CNNIC. cer导入keystore文件

命令格式: keytool -import -v -trustcacerts -storepass [password] -alias [ca\_cert]

#### -file CNNIC.cer -keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

- password: 表示私钥的保护口令
- ca\_cert: 表示中级 CA 证书文件名
- keystore\_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore





图表十导入中级根证书

4) 将服务器证书 registrars.cer 导入 keystore 文件

### 命令格式: keytool -import -trustcacerts -storepass [password] -alias

### [alias\_name] -file [server\_cert] -keystore [keystore\_name]

注: []中的内容为需要输入的参数

- password: 表示私钥的保护口令
- server\_cert: 表示服务器证书文件名
- alias\_name: 表示私钥的别名
- keystore\_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore



#### 图表十一导入服务器证书

#### 5) 查看keystore证书

#### 命令格式: keytool-list-keystore [keystore\_name]

#### 注: []中的内容为需要输入的参数

● keystore\_name: 表示保存证书私钥的文件名, 扩展名一般为 keystore

C:\VINDOWS\system32\cmd.exe	- 🗆 🗙
E:\tomcat\Tomcat 6.0>keytool -list -keystore m1.cnnic.cn.keystore 输入keystore密码:	
Keystore 类型: JKS Keystore 提供者: SUN	
您的 keystore 包含 3 输入	
cnnic, 2010-12-9, trustedCertEntry,	
认证指纹〈MD5〉: 27:63:91:3F:CC:40:A4:54:33:EE:F6:BC:91:25:A7:86	
n1.cnnic.cn, 2010-12-9, PrivateKeyEntry,	
认证指纹〈MD5〉: 99:78:6D:F1:53:D0:15:AD:73:3C:A8:70:A6:47:C8:F3	
roottest, 2010-12-9, trustedCertEntry,	
认证指纹〈MD5〉: 12:3F:2F:19:D3:0F:35:6A:55:C4:68:63:55:D8:72:7E	
E:\tomcat\Tomcat 6.0>	

图表十二查看 keystore 证书

### 5. 修改配置文件

#### 1) 修改 server.xml

Tomcat 在 conf 文件夹下的 server.xml 文件中保存 SSL 配置信息,请确保 Tomcat 能正常读取 keystore 文件和密码,并且 SSL 端口已经打开。修改 Tomcat 的配置启用 https 服务,并使用域名证书。

使用文本编辑器打开 server.xml 文件(JAKARTA\_HOME/conf/server.xml)

请找到如下图所示的段落(Connector port="8443"...)

<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"

maxThreads="150"minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"

enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"

acceptCount="100" scheme="https" secure="true"

clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />

按如下的格式修改:

中国互联网络信息中心 HTTP://WWW.CNNIC.CN <Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"

enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"

acceptCount="100" scheme="https" secure="true"

clientAuth="false" sslProtocol="TLS"

keystoreFile="E:\tomcat\Tomcat6.0\mmm.cnnic.cn.keystore"

keystorePass="abc123"/>

请检查和修改 keystoreFile 的路径是否正确和 keystore 密码是否正确。

请保存配置文件,重新启动 Tomcat。

### 6. 备份服务器证书

服务器证书及私钥都保存在 keystore 文件里面,保存并备份 keystore 文件即可。